

AutoMate Terminal Emulation マシン移行手順書



三和コムテック株式会社



作成日：2019/02/26

更新日：2019/09/03

空白のページです

目次

1	はじめに	4
2	現行設定のバックアップ	4
3	新マシンでの Terminal Emulation のインストール	5
4	新マシンへの設定移行	6
5	新マシンでの Terminal Emulation ライセンス キー申請/ライセンス適用	7
6	旧マシンでの Terminal Emulation のアンインストール	8

1 はじめに

本手順は、Terminal Emulation を別マシンに移行する手順です。

ライセンスは再発行となります。ライセンスの再発行申請については<automate@sct.co.jp>までお問い合わせください。

2 現行設定のバックアップ

移行作業にあたって、接続情報やタイムアウト設定を変更している場合、以下のファイルをコピーし、新マシン上の任意のフォルダにコピーしてください。

(設定を変更されていない場合は、本手順は不要です。)

- ・『AutoScreen.xml』

デフォルトファイルパス<C:¥Program Files¥Apache Software Foundation¥Tomcat 8.5¥webapps¥KONA¥WEB-INF ¥hostAccess¥config>

- ・『server.xml』

デフォルトファイルパス<C:¥Program Files¥Apache Software Foundation¥Tomcat 8.5¥conf>

- ・『hostAccess.dtd』

デフォルトファイルパス<C:¥Program Files¥Apache Software Foundation¥Tomcat 8.5¥webapps¥KONA¥WEB-INF>

- ・『web.xml』

デフォルトファイルパス<C:¥Program Files¥Apache Software Foundation¥Tomcat 8.5¥webapps¥KONA¥WEB-INF>

3 新マシンでの Terminal Emulation のインストール

新マシン上で Terminal Emulation のインストールを実施します。

Terminal Emulation のインストーラーフォルダ内の下記手順書をご参照ください。

- ・『01_WEBEMULATORBATCH 使用方法.txt』（「WEBEMULATORBATCH.zip」フォルダ内）
- ・『AutoMate Web 版 5250 エミュレーター インストール手順書.pdf』

4 新マシンへの設定移行

手順2でファイルのコピーを取得している場合、新マシン上の Terminal Emulation の同ファイルパス上に配置します。

(設定を変更されていない場合は、本手順は不要です。)

- ・『AutoScreen.xml』

デフォルトファイルパス <C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\webapps\KONA\WEB-INF\hostAccess\config>

- ・『server.xml』

デフォルトファイルパス <C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\conf>

- ・『hostAccess.dtd』

デフォルトファイルパス <C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\webapps\KONA\WEB-INF>

- ・『web.xml』

デフォルトファイルパス <C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\webapps\KONA\WEB-INF>

5 新マシンでの Terminal Emulation ライセンス キー申請/ライセンス適用

『AutoMate ライセンス情報取得手順_TeminalOption』をご参照いただき、新マシンでのライセンス申請情報を取得します。


ライセンス キーが発行されましたら、以下ファイルパス上にライセンスファイルを配置してください。

デフォルトファイルパス<C:¥Program Files¥Apache Software Foundation¥Tomcat
8.5¥webapps¥KONA¥WEB-INF¥classes>


6 旧マシンでの Terminal Emulation のアンインストール

旧マシン上の AutoMate をアンインストールします。


- 1) 「スタート」 → 「コントロール パネル」 → 「プログラムのアンインストール」 を実行します。



※アイコン表示の場合は、「プログラムと機能」を実行します。




- 2) 「Apache Tomcat 8.5 Tomcat8 (remove only)」を選択し、「アンインストールと変更」を実行します。




※上記は 64bit 版がインストールされている時の表示です。


- 3) 「Uninstall」を実行します。



- 4) 「はい」を実行します。



- 5) アンインストール完了後、「Close」を実行してアンインストールウィザードを閉じます。



- 6) アンインストールウィザードが閉じた後、プログラム一覧で F5 キーを押下し、「Apache Tomcat 8.5 Tomcat8 (remove only)」がアンインストールされていることを確認します。

空白のページです



お問い合わせはこちらまでご連絡ください。

Email : automate@sct.co.jp

TEL : 03-3583-4002