


AutoMate Desktop から
AutoMate (Plus/Ultimate)への
タスク移行手順書



三和コムテック株式会社



作成日：2020/06/01

更新日：2024/02/07

空白のページです。

目次

1	はじめに	4
2	AutoMate Desktop から AutoMate Plus/Ultimate へのタスク移行方法	4
2.1	全てのタスクを一括で移行する方法.....	4
2.2	タスクを個別に移行する方法.....	9

1 はじめに

本書は、AutoMate Desktop 版から AutoMate Plus/Ultimate 版へタスクを移行する手順を記載するものです。

2 AutoMate Desktop から AutoMate Plus/Ultimate へのタスク移行方法


本章では AutoMate Desktop から AutoMate Plus/Ultimate へタスクを移行する手順について記載します。

2.1 全てのタスクを一括で移行する方法


本項目では、すべてのタスクを一括で移行する手順を記載します。

1) AutoMate Desktop でタスクのバックアップを取得


- ① AutoMate タスク アドミニストレーターを起動し「オプション」をクリックします。




② 「システム設定」をクリックします。



③ 「バックアップと復元」をダブルクリックします。




- ④ バックアップの保管場所を指定し、「バックアップ」ボタンをクリックします。




2) AutoMate (Plus/Ultimate)へタスクをインポート

① AutoMate Enterprise 管理コンソールを起動し、「レポジトリ」をクリックします。


【AutoMate 2022 以前】




【AutoMate 2023 以降】



- ② タスクフォルダを選択して右クリックし、「インポート」をクリックします。



- ③ ファイルの種類で「AutoMate バックアップ (*.ama)」を選択した上で、先に取得したバックアップファイルを指定し、「開く」をクリックします。



2.2 タスクを個別に移行する方法


本項目では、タスクをそれぞれ個別に移行する方法を記載します。

1) AutoMate Desktop からタスクをエクスポート

- ① AutoMate タスク アドミニストレーターにて移行したいタスクを選択し、右クリックから「エクスポート」をクリックします。なお、エクスポートするタスクは複数選択可能です。




- ② 以下の画面が立ち上がるので任意の保管先を指定し、「OK」をクリックします。




2) AutoMate (Plus/Ultimate)へタスクをインポート

① AutoMate Enterprise 管理コンソールから「レポジトリ」をクリックします。


【AutoMate 2022 以前】




【AutoMate 2023 以降】



- ② タスク配下のインポートしたいフォルダを選択して右クリックし、「インポート」をクリックします。



- ③ ファイルの種類で「Automate タスクファイル (*.aml)」を選択した上で、先に取得したバックアップファイルを指定し、「開く」をクリックします。なお、タスクは複数選択が可能です。





お問い合わせはこちらまでご連絡ください。

Email : automate@sct.co.jp